

Bei Verwendung von DOS 6.2 stehen die nachfolgenden Befehle zur Verfügung:

Befehl	Erklärung
CD	Change Direktoary = Wechsel des Verzeichnisses
COPY	Kopieren von Dateien /Verschiedene Befehle vorhanden
DATE	Ermöglicht die Einstellung des Systemdatums
DEFRAG	Reorganisiert den Datenträger / regelmäßig vornehmen Unbedingt das entsprechende Laufwerk angeben / Verschiedene Befehle vorhanden
DELTREE	Löschen von Verzeichnissen mit Unterverzeichnissen
DIR	Aufruf des Inhaltsverzeichnisses Verschiedene Befehle vorhanden # dir /p listet das Verzeichnis seitenweise auf, und dir/w zeigt eine mehrspaltige Ausgabe. Die Befehle können kombiniert werden.
DISCCOPY	Kopieren von Disketten / Verschiedene Befehle vorhanden
DOSSHELL	Benutzeroberfläche für DOS (sofern installiert) Die meisten Befehle wie Kopieren, verschieben oder ein Programmstart kann mit der Shell ausgelöst werden (falls installiert).
EDIT	Aufruf des Editors Es sollte ggf. zusammen mit EDIT eine Dateiname angegeben werden
EXIT	Beendet das DOS-Fenster der DOS-Eingabaufforderung (DOS 7.0)
FASTHELP	Kurzreferenz der DOS-Hilfe Hier werden alle DOS Befehle kurz erklärt
FDISK	Partitionierungsprogramm
HELP	Ausführliche DOS-Hilfe
MEM	Anzeige des freien und belegten Hauptspeichers / Verschiedene Befehle vorhanden
MFT	Ist ein Diagnoseprogramm wie MSD (Ordner QMEMM)
MSD	Umfangreiches Programm zur Anzeige der Hardware Anzeige der CONFIG.SYS und der AUTOEXEC.BAT sind möglich Hier kann auch ein Report ausgedruckt werden
OPTIMIZE	Optimiert die CONFIG.SYS wie das Programm MEMMAKER Unterprogramm im Ordner QMEMM
PRINT	Installiert den Druckerspooier für DOS Soll ein Text über die DOSSHELL oder den EDITOR gedruckt werden, muß zuvor vom Prompt aus der Befehl PRINT aktiviert werden.
SCANDISK	Überprüft die Laufwerke auf logische und physikalische Fehler Das Programm behebt festgestellt Fehler ggf. Automatisch Verschiedene Befehle vorhanden SCANDISK/CHECKONLY prüft nur, verändert aber nichts SCANDISK/AUTOFIX Alle Fehler werden automatisch beseitigt Das anlegen einer >UNDO- Diskette klappt nicht Fehlerhafte Dateien werden im Ordner DOS unter FILE0001.CHK abgelegt Reports werden im Ordner DOS unter SCANDISK:LOG abgelegt
TIME	Zeigt die aktuelle Systemuhrzeit an / Außerdem kann die Uhrzeit geändert werden.
TREE	Zeigt das Verzeichnis eines Laufwerkes mit allen Unterverzeichnissen an TREE >PRN druckt das Verzeichnis TREE/F zeigt das gesamte Verzeichnis an /einschließlich Unterverzeichnissen TREE/F MORE zeigt das Gesamtverzeichnis seitenweise an
VOL	Zeigt den Namen eines Datenträgers an
Befehl /?	Zeigt eine Hilfe unter DOS 7.0 an

Nach DOS-Start zeigt das System den Prompt: C:\
 Laufwerkswechsel= d: Return = D:\
 Verzeichniswechsel: cd.. (Change directory) z.B. von C:\WINDOWS\SYSTEM >> cd.. = C:\WINDOWS
 Bei einem amerikanischen Tastaturtriebter : := Ö \ = < / = - --=ß =='